

Materia: Práctica clínica de enfermería I

Trabajo: Cuadro sinóptico

Maestro: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Alumno: Raúl Alejandro Rojas Ángeles



Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6°

Grupo: "B"



Lavado de manos básico

Lavado de manos básico

El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona.

Lavado clínico con antiséptico

Se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, que tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos, y en áreas de pacientes inmunosuprimidos.

Técnica básica

Humedecer las manos con agua, Aplicar de 3 – 5 ml de jabón antiséptico, Frotar vigorosamente por 15 a 30 segundos cubriendo toda la superficie de la mano, espacios interdigitales hasta la muñeca, Seque posteriormente con una toalla de papel por mano, Use toalla para cerrar el grifo, si es necesario

Indicaciones

Al llegar y al salir del hospital, Antes y después de los siguientes procedimientos (Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular, periférico, catéter urinario o toma de muestras, Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intra vascular), Curación de heridas, Preparación de soluciones parenterales, Administrar medicación parenteral, Aspirar secreciones de vías respiratorias, Administrar o manipular sangre y sus derivados, Antes y después de estar en contacto con pacientes potencialmente infectados, Después de hacer uso sanitario, toser, estornudar o limpiarse la nariz.

Lavado de manos quirúrgico

El lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico. Recordar que el uso del cepillado no es necesaria para reducir la carga microbiana cuando se utiliza antiséptico con efectos residual.

Objetivo

Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico.

Técnica

La llave se accionara con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica. Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml, restregar enérgicamente por un periodo de cinco minutos en el primer lavado y de tres minutos en los lavados siguientes. Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha, los espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano izquierda. Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm por encima del codo y luego antebrazo izquierdo. Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. Se recomienda el cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de dedos, durante 2 minutos. Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos.

Lavado de
manos básico

Indicaciones

Antes de todo procedimiento quirúrgico. Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel.

Norma
045

Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales.

Criterios para
el diag. De
infecciones

Cuatro causas más frecuentes de infección nosocomial y su relación con las intervenciones asociadas. De esta forma Infecciones de Vías Urinarias, Infecciones de Herida Quirúrgica, Neumonías y Bacteremias deberán ser objeto de atención primordial tanto en su vigilancia como control, en vista de que éstas acontecen para la ocurrencia del 66% del total de episodios de infección nosocomial.