



PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I

“LINEAS INTRAVENOSAS”

LIC. EN ENFERMERIA

6TO CUATRIMESTRE

PROF. MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

ALUMNA: YULISSA LIZETH GARCIA GREENE

PASIÓN POR EDUCAR

Líneas intravenosas

Catéteres venosos centrales (CVC)

Catéteres no tunelizados

Tiempo: para más de 30 días.

Catéteres tunelizados

Técnica de implantación percutánea o técnica Seldinger

Los lúmenes presentan distinta terminación vascular, dividiéndose en proximales, mediales y distales.

Exterior: Parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada y la salida subcutánea

Interior: El puerto de silicona se sitúa por debajo del tejido subcutáneo, puede ser de una o dos luces

Catéter central de inserción periférica (PICC)

Se insertan habitualmente, en venas cefálicas y basílicas de los miembros superiores, se puede utilizar cualquier acceso periférico con capacidad suficiente para alojarlo.

Tiempo: Se utiliza para menos de 7 días y De 7 a 30 días.

Si el tratamiento no permite la administración periférica

.Colóquese el cubre bocas. Lávese las manos con agua y jabón. Prepare y lleve el material al área del paciente. Explique el procedimiento al paciente. Coloque al paciente en posición de decúbito dorsal con la cabeza al lado opuesto al sitio de inserción. Retire la curación anterior sin tocar el catéter ni el sitio de inserción. Desprenda el apósito jalándolo suavemente, no utilice alcohol para su remoción. Observe y revise el sitio de inserción. Realice higiene de las manos con solución alcoholada. Abra el equipo de curación. Coloque el guante estéril en la mano dominante. Si utiliza yodopovidona realice la limpieza en tres tiempos o un tiempo si es gluconato de clorhexidina; inicie del centro a la periferia abarcando un diámetro de 5 a 10 cm en forma circular o de elipse. Deje actuar el antiséptico durante 2 a 3 minutos o hasta que seque perfectamente. Aplique el apósito transparente para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción, sin estirarlo. Realice la técnica de curación cada 48 hrs. Como máximo.

Realice el cambio de equipo de 24 a 72 horas de acuerdo al tipo de infusión, incluyendo: llave(s) de 3 vías, banco de llaves, conectores libres de aguja, filtros, extensiones, etc.