

CLINICA QUIRURGICA

Alondra Monserrath Diaz Albores

Dr. Romeo Antonio Molina Roman

Quinto semestre


Plataforma

PASIÓN POR EDUCAR

“A”

1ra unidad

Historia de la cirugía



Lavado de mano

Quirurgico

Que es

Procedimiento que se realiza antes de una intervención quirúrgica para eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos de las manos y antebrazos.

Procedimiento

I. Retira joyas y reloj

II. Recoger las mangas por encima de los codos

III. Adoptar una posición cómoda frente al levanta manos

IV. Manejar las manos y antebrazos

V. Aplicar una dosis de antiséptico sobre la palma de las manos

VI. Lavar las manos y los antebrazos varias veces hasta el codo

VII. Friccionar hasta que salga espuma. Luego enjuagar con cuidado bajo el agua corriente

VIII. Tomar un cepillo, aplicar el agente antiséptico sobre el mismo.

IX. Cepillar las uñas durante 1/2 min cada mano X. Con el cepillo en la mano limpiarlas uñas bajo el agua corriente

X. Con el cepillo en la mano limpiarlas uñas bajo el agua corriente

XI. Enjuagar las manos

XII. Aplicar nuevamente el jabón antiséptico y lavarse las manos y antebrazos friccionándolas hasta el codo durante 3 min entrelazando los dedos para frotarse bien entre ellos.

XIII. Enjuagar las manos y antebrazos en la forma de media luna

XIV. Secar por aplicación sin frotar, con compresas o toallas desechables estéril, comenzando por los dedos y bajando hasta los codos.

XV. Dirigirse al quirófano o zona de procedimientos invasivos con las manos mas altas que el codo.

Clinico

Que es

Es un procedimiento que consiste en eliminar la suciedad y los microorganismos de las manos para prevenir la transmisión de enfermedades

Procedimiento

Retirar de sus manos anillos y pulseras.

I. Moje las manos con agua.

II. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.

III. afróntese las palmas de las manos entre sí.

IV. frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.

V. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.

VI. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

VII. Frótese con un movimiento de la rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma del mano derecho y viceversa.

VIII. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación viceversa.

IX. Enjuáguese las manos con agua.

X. Séquese con una toalla desechable


XI. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo

XII. Sus manos son seguras

Áreas del quirófano

Es un sitio altamente especializado dividido por secciones o áreas de restricción. Tiene como objetivo evitar la posibilidad de contaminación

QUIROFANO



ASEPSIA Y ANTISEPSIA

Son practicas fundamentales para la prevencion de infecciones y asegurar la seguridad e integridad tanto del paciente como el medico

