



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ**

**Nombre del Alumno:**

Ugarte Venegas C.de Jesus.

**Catedratico:**

Dr. Alan de Jesus Morales Dominguez.

**Asignatura:**

Tecnicas quirurgicas basicas.

**Evidencia/ Actividad:**

Resumen preciso; "Tecnica de calzado de bata y guantes"

**Semestre:**

Sexto Semestre, Unidad No.1

## Técnica de Colchón de Bata y Guantes

Serán aquellas las cuales consisten en la colocación de una bata y guantes estériles por parte del personal del equipo quirúrgico estéril que participará en una cirugía dentro del campo operativo.

Existen dos técnicas

Autónoma por lo general utilizada por el instrumentista quien es la primera persona del equipo que se prepara.

Asistida mediante la cual el instrumentista asiste al personal siguiente del equipo quirúrgico estéril.

**Importancia:** evita la contaminación y así prevenir las infecciones.

Mutual y Equipo.

- Bata quirúrgica estériles
- Guantes estériles desechables del número correspondiente.

Técnica Autónoma de vestido de Bata. (una vez vestido el bata y scudo)

1. Se procede a tomar la bata con movimiento firme directamente del bolso, se aljundi de la mesa unos 20 cm para mantener un margen de seguridad.
2. Se desdobla fijandola de los sisos, sin sucedula, procurando que la costura del mueso principal quede hacia el pecho.
3. Localizar la entredela de los mangos y deslizar simultáneamente los lazos dentro, sin sacar las manos de los guantes, teniendo cuidado de no contaminarse.

Técnica Asistida de Vestido de Bata. (una vez vestido el instrumentista con bata y guantes estériles)

1. Tomar una bata del bolso de ropa estéril, se extiende rápidamente con el mueso principal viendo hacia el.
2. Introducir manos al muel de la astilla de los hombros de la bata, procurando que queden bien adheridas con un doblez y estiradas procede a presentar la al cirujano con los oñillos de la bata viendo hacia el.

3. El arjano deberá introducir sus manos y brazos; una vez el instrumentista le alocó la bata hasta el nivel de los hombros, este procede a deslizar sus manos hacia el exterior del doblete que le protege.
4. Circunante deberá tirar por la parte posterior de la bata para terminar de deslizarsela al arjano y unirlas las cintas a la capotola.
5. El arjano proporciona al circunante el extremo distal de la parte anterior de la bata, giving media vuelta para que le sea regresado el extremo de la bata y proceda unirla con la cinta que tiene en bata al nivel del mesiupal.

Técnica usada al calzado de guantes difonómico. (con manos dentro de la bata)

1. Tomar la guante y depositarla sobre la superficie estéril de la mesa auxiliar para posteriormente utilizarla.
2. Alegre la cara pulmada del guante encima y fijate a la palma de la mano, midiendo el guante en relación con la mano, palma con pulmada, pulgar con pulgar, pero los dedos del guante en dirección contrario a los dedos de la mano, es decir, dirigido hacia la persona.
3. Con el dedo pulgar e índice de una mano, forme el doblete que se presenta del guante en la parte que quedó dirigida hacia la pulmada, sujetándola firmemente y llevando como base en la muñeca la manga de la bata.
4. Con el pulgar e índice de la otra mano, forme firmemente el doblete que se presenta del guante en la parte superior, lo levanta, lo gira hacia sí mismo, y cubre con el puño del guante el puño de la bata.
5. Pushe la mano dentro del guante sin soltar con la otra mano el puño que está sujetándose.
6. Repita la misma maniobra con la mano contraria.
7. Una vez calzados los guantes ajusta los dedos y el puño de los guantes.

Guante de Quantes (Técnica Abierta) se emplea sólo cuando se requiera la cobertura de las manos o durante la angüila cuando un guante se contaminó y debe ser sustituido.

1. Abre el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio, sujete el sobre con los guantes y colóquelo sobre un lugar plano, limpio seco y seguro. Divíjase la linea media en la parte inf y proceda a tomar los bordes y abrirla hacia el exterior con precaución de no tocar los guantes que se encuentran en el interior.

2. Abre el paquete debajo y coloque bien extendido el paquete donde vienen los guantes, tomando el paquete sólo desde el borde.

3. Mientras pinza con el dedo indice y pulgar de la mano abiertamente, tome el guante por la base, introduciendo unos 1 cm el dedo pulgar dentro del guante. Introducir la mano en forma de pala, introduciendo en la el dedo del guante con los dedos mirando hacia usted.

4. Colocar la mano dcha en forma de pala mirando hacia arriba e introducir el guante en su mano. Ajustar calzando los dedos de su mano con el guante.